

## Установка и настройка IIS (Internet Information Services)

1. Запустить Windows
2. Нажать Windows + R
3. Ввести appwiz.cpl и нажать Enter
4. В левой колонке выбрать "Turn Windows features on or off"
5. На закладках Before you begin, Installation Type, Server Selection нажать Next
6. На закладке Server Roles выбрать Web Server(IIS). Убедиться, что выбраны все пункты во вложениях.
7. На закладке Features выбрать .NET Framework 3.5 Features. Развернуть .NET Framework 4.6 Features и убедиться, что выбран ASP.NET 4.6 и .NET Framework 4.6
8. На закладке Role Service выбрать Application Development и убедиться, что выбрано ASP.NET 3.5 и ASP.NET 4.6
9. Нажать Next.
10. Затем Install.
11. Перезагрузить Windows.
12. Запустить IIS
13. В левой колонке раскрыть Sites и нажать правой кнопкой мыши на DefaultWebSite.
14. В меню выбрать Manage Website - > Advanced Settings
15. Изменить Physical Path на путь к корневой папке с проектом. В поле Application Pool указан пользователь под которым работает IIS
16. Перейти в папку, где лежит проект. Правой кнопки мыши открыть свойства папки и перейти на закладку Security. Убедиться, что пользователь под которым работает IIS имеет права доступа к папке. Если нет, то добавить его (Нажать Edit – нажать Add – в поле Enter the object names to select ввести IIS AppPool\DefaultAppPool – нажать Check Names и Ok) и наделить правами.

## Установка и настройка MSSQL Server.

1. Установить MSSQL Server. Во время установки на закладке Feature Selection выбрать Select All. На закладках Database Engine Configuration, Analysis Services Configuration, Distributed Replay Controller нажать по кнопке Add Current User
2. Открыть Management Studio и нажать Connect
3. В Object Explorer нажать правой кнопкой мыши на имени сервера и выбрать Properties. На закладке Security выбрать SQL Server and Windows Authentication
4. Перезагрузить SQL сервер или Windows
5. Открыть Management Studio и нажать Connect
6. Развернуть backup базы данных (выбрать закладку Databases. Нажать правой кнопкой мыши и выбрать Restore Database. На закладке General выбрать Device и выбрать .bak файл. В разделе Destination в поле Database написать произвольное название базы данных, которое будет использоваться в пункте 7,8, 9).
7. Открыть файл init.sql. Заменить UserName, UserPassword на необходимый логин и пароль для sql пользователя. Также заменить имя базы (DatabaseName) данных на то, которое было дано в п.6 (будут использоваться в пункте 8, 9). Запустить скрипт (нажать Execute)
8. Указанные в прошлых пунктах имя пользователя, пароль и название базы данных указать в ConnectionString файла web.config, который находится в корневой папке с проектом.